21. Oktober 2019 Version **1.0**



Freischaltung einer Signaturkarte mit SigNotar

NotarNet GmbH <u>www.notarnet.de</u>.



	Seite
1	Start von SigNotar
2	Freischaltung Signaturzertifikat/Änderung Transport-PIN
für	Signatur-Zertifikat
3	Änderung PIN für Zertifikat für Verschlüsselungs- und
Au	Ithentifizierungs-Zertifikat5

Kontaktdaten Support:

E-Mail:	support@notarnet.de
Hotline:	0800 - 5 660 669

1 Start von SigNotar

SigNotar wird über das Hauptmenü von XNotar gestartet:

XNotar - Version 3.7.23 - Einze	larbeitsplatz-Modus						
	mm	Notar/in Justus T	estnotar			>	Notar
START	Registeranmeldung	Vorsorgeregister	Grundbuch	Sonst. Nachrichten	Posteingang	Postausgang	Notarauswahl
REGISTERANMELDUNG							
VORSORGEREGISTER	NOTARE						
GRUNDBUCH							
SONST. NACHRICHTEN	Justus Testnotar [G:\	EIRv-Daten_3-7-23\Te	st-XNA-tb-a]	•			
POSTEINGANG							
POSTAUSGANG	MITARBEITERKÜRZE	_					
VERWALTUNG		-					
HILFE	Verantwortliche Mitari	eiterin//erantwortliche	er Mitarbeiter				
SIGNOTAR							
BEENDEN							
offene Nachrichten							
Postausgang							
0 nicht versandte Nachr. Posteingang							
0 ungelesene Nachr.							
Letzter Abruf: aktualisieren							
Einzelarbeitsplatz 💌							

Die Funktionen für die Signaturkarten erreicht man über den Button "Signaturkarten / Nutzer":

X SigNotar v4.3.0 - Einzelarbeitspl	atz		×
SígNotar			
DATENERFASSUNG DOKUMENTE SIGNIEREN	Notar auswählen: Es sind für 3 Notare Nutzerdaten bekannt. Justus Testnotar	v	
AUSDRUCK EINSTELLUNGEN/OPTIONEN KARTEN / NUTZER		Delumente velezen	
	Vorhandene Scannen, zusammensetzen und signieren Vorhandene Dokumente sichten und signieren Beglaubigter Ausdruck von Dokumenten	Dokumente sinlegen Dokumente sinlegen Beglaubigter Ausdruck	
	Einstellungen und Uptionen Verwaltung: Nutzer, Signaturkarten, Zertifikate, PIN-Änderung	Signaturkarten / Nutzer	
Version HILFE			
SIGNOTAR BEENDEN			
NotarNet SigNotar	gewählter Notar: Justus Testnotar		

2 Freischaltung Signaturzertifikat/Änderung Transport-PIN für Signatur-Zertifikat

Für Signaturkarten der Bundesnotarkammer finden Sie die fünfstellige Transport-PIN der Signaturkartenfunktion im PIN-Brief als "PIN 2":



Verwenden Sie in SigNotar die Option "Karte freischalten", um die fünfstellige Transport-PIN der Signaturkartenfunktion durch Ihre persönliche sechsstellige PIN zu ersetzen.

🔀 SigNotar v4.3.0 - Einzelarbeitspla	tz		
SígNotar			
Signotal			
DATENERFASSUNG	Heischaltung der Nahle durch Anderung der Hanspolt-Fillt.	Karde freischaden	
DOKUMENTE SIGNIEREN	Anderung der einzelnen PINs auf der Signaturkarte:	PIN-Änderung	
AUSDRUCK			
EINSTELLUNGEN/OPTIONEN	Zuweisung einer Signaturkarte zum ausgewählten Nutzer:	Signatur-Karte Nutzer zuordnen	
KARTEN / NUTZER	Prüfung ob ein Nutzer zur Signaturkarte existiert:	Zertifikat prüfen	
>> PIN & ZERTIFIKATSEXPORT			
>> VERTRETERVERWALTUNG	Zur Nutzerverwaltung:	Nutzerverwaltung	
	Zur Vertreterverwaltung:	Vertreterverwaltung	
	Auelasan allar auf dar Sinnaturkarta hafindlichan Zartifikata	Zartifikaka sudaran	
	Halesen aller auf der Signaturkarte bein dirchen Zeitnikate.	2010 Rado Guardani	
Version			
HILFE			
SIGNOTAR BEENDEN			
	<< 2uruck		
NotarNet SigNotar			
	gewählter Notar: Justus Testnotar		

Wählen Sie unter in der Maske Freischaltung "PIN ändern" für die Signatur-PIN:



Es kommt zunächst ein Hinweis:

Hinweis	×
Hinweis	
Die Änderung der Signatur-PIN erfordert 3 PIN-Eingaben:	
1. Emgabe der bestehenden PIN 2. Eingabe der neuen PIN	
3. Bestätigung der neuen PIN	
	ок

Geben Sie die Transport-PIN und die individuelle PIN (zweimal) ein und klicken anschließend auf "PIN ändern".

	Contract of the Contract of Co	
SigNotar	Freischaftung	
_		
	Für die Freischaltung Ihrer Signaturkarte geben Sie bitte die vom TrustCenter vergebene	
ARTENLESER UND	Transport-PIN ein. Danach geben Sie bitte Ihre neue frei wahlbare PIN ein. Mit dieser persönlichen Geheimzahl werden die Schlüssel auf Ihrer Signaturkarte geschützt.	
IGNATURKARTE SUCHEN	Halten Sie Ihre PIN geheim und verraten Sie auch auf Anforderung unserer Mitarbeiter Ihre PIN nie.	
	Wie lautet die vom TrustCenter vergebene Transport-PIN?	
	Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Transport-PIN zu Ihrer	
	Signaturkarte eingeben, da die Karte nach dreimaliger Falscheingabe unbrauchbar wird.	
	Eingabe der neuen Signatur-PIN: ••••••	
	Eingabe der neuen Signatur-PIN:	
Build 180704-2554648D		
Nicht-SigG-Funktion aktiv		
IZENZ	Abbruch Hilfe PIN ändern	
TEGRITATSPRUFUNG OK		

Die erfolgreiche Änderung der PIN wird durch ein Hinweisfenster angezeigt.

Hinweis	x
Hinweis	
Die Signatur-PIN wurde erfolgreich geändert.	
	ок

3 Änderung PIN für Zertifikat für Verschlüsselungs- und Authentifizierungs-Zertifikat

Für Signaturkarten der Bundesnotarkammer finden Sie die Initial-PIN für Verschlüsselung und Authentifizierung im PIN-Brief als "PIN 1":

Beechten Sie bitte die wichtigen Hinweise auf der Rückseitet	Beachten Sie bitte die wichtigen Hinsselse auf der Ricksalte
	PUK: 05596744

Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer

Verwenden Sie in SigNotar die Option "PIN-Änderung", um die (sechsstellige) Initial-PIN für Verschlüsselung und Authentifizierung durch Ihre persönliche PIN zu ersetzen

X SigNotar v4.3.0 - Einzelarbeitspla	atz	×
SígNotar		
	Freischaltung der Karte durch Änderung der Transport-PIN:	Karte freischalten
DATENERFASSUNG	Änderung der einzelnen PINs auf der Signaturkarte:	PIN-Änderung
AUSDRUCK		
EINSTELLUNGEN/OPTIONEN	Zuweisung einer Signaturkarte zum ausgewählten Nutzer:	Signatur-Karte Nutzer zuordnen 🗸 🗸
KARTEN / NUTZER	Prüfung ob ein Nutzer zur Signaturkarte existiert:	Zertifikat prüfen
>> PIN & ZERTIFIKATSEXPORT >> NUTZERVERWALTUNG		
>> VERTRETERVERWALTUNG	Zur Nutzerverwaltung:	Nutzerverwaltung
	Zur Vertreterverwaltung:	Vertreterverwaltung
	Auslesen aller auf der Signaturkarte befindlichen Zertifikate:	Zertifikate auslesen
Version		
HILFE		
SIGNOTAR BEENDEN		
	<< Zurück	
Notwhot Sighlater		
notarivet signotal	gewählter Notar: Justus Testnotar	

Wählen Sie unter in der Maske PIN Ändern den Button "PIN ändern" für die Verschlüsselung und Authentifizierungs-PIN:



Es kommt zunächst ein Hinweis:

inweis	×
Hinweis	
Die Änderung der Verschlüsselungs- bzw. Authentifizierungs-PIN erfordert 3 PIN-Eingaben:	
2. Eingabe der neuen PIN 3. Bestätigung der neuen PIN	
	0K

Geben Sie die Initial-PIN und die individuelle PIN (zweimal) ein und klicken anschließend auf "PIN ändern".

bigNotar	PIN andern
GNATURKOMPONENTE ITALISIEREN IRTENLESER UND GNATURKARTE SUCHEN	Geben Sie nun bitte Ihre alle Verschlüsselungs- bzw. Authentlifizierungs-PIN in das oberste Feld ein. Anschließend geben Sie bitte eine neue PIN ein. Um Tippfehlern vorzubeugen, muss die neue PIN zweimal eingegeben werden.
	Wie lautet Ihre bisherige Verschlüsselungs- bzw.
	Bitte vergewissern Sie sich, daß Sie die richtige Verschlüsselungs- bzw. Authentifizierungs-PNI hirer SmartCard eingeben, da die Karte nach mehrmaliger Falscheingabe unbrauchbar wirdt
	Bitte geben Sie jetzt ihre neue Verschlüsselungs- bzw. Authentifizierungs-PIN ein (6-12 Stellen):
	Bitte wiederholen Sie zur Sicherheit Ihre neue Verschlüsselungs- bzw. Authentifizierungs-PIN.
Build 180704-2554648D	
5414 100104-20040400	
Nicht-SigG-Funktion aktiv	
EGRITÄTSPRÜFUNG OK	zurück Abbruch Hilfe PIN ändern

Die erfolgreiche Änderung der PIN wird durch ein Hinweisfenster angezeigt.

Hinweis	and strategies and the second state in the	×
Hinweis		
Die Verschlüsselungs- bzw. Authentifizierungs-PIN wurde erfolgreich geändert.		
	Г	ок